ODYSSEUS

Eine Software, um das Einrichten von Aruba 6000 Switchen zu erleichtern und zu beschleunigen.

COPYRIGHT 2022 NICK VON PODEWILS

INHALT


Titelseite	1
Startseite:	3
Seite 1:	3
Seite 2:	3
Seite 3:	∠
Seite 4:	4
Seite 5:	5
Seite 7:	5
Seite 8:	F
Mitwirkanda	
Mitwirkende	-

STARTSEITE:

Wenn sie Odysseus öffnen, werden sie mit einem Willkommensbildschirm begrüßt.

Auf der linken Seite (im Bild 1) haben sie Buttons, um im Programm zu navigieren. So könne sie bspw. Auch im Nachhinein ihre Eingaben kontrollieren.

In der Mitte des Bildschirms (im Bild 2) sehen sie zwei weitere Buttons. "Start" führt sie zum ausführendem Programmbereich. Mit "Dokumentation" öffnen sie die Dokumentation (falls sie diesen Knopf bereits gedrückt haben, wissen sie das ja bereits).



Drücken sie "Start".

SEITE 1:

Sie werden nun mit der ersten Frage konfrontiert. Geben sie hier den Namen ein, den der Switch haben soll.

Nach ihrer Eingabe drücken sie auf "weiter"



SEITE 2:

Auf dieser Seite gilt folgendes zu beachten:

Bei der ersten Frage ist eine Zahl einzutragen.

Für die Bezeichnung des Vlans mittels Textzeichen ist die zweite Frage (Name/Beschreibung) zu beachten!


Wie heißt das MGMT-Vlan? (VLAN-Tag)	
Wie lauten Name und Beschreibung?	
Wie lautet die IP-Adresse?	
	weiter
	weiter

SEITE 3:

Hier ist zu beachten, dass bei Frage Eins eine Zahl eingetragen werden muss.

Bei Frage Zwei wird von ihnen verlangt die Namen der Ports, in aufsteigender Reihenfolge mit Port 1 beginnend, einzutragen.

Auf ihrem Switchplan stehen




die Namen für die Einzelnen Ports, bspw. "VI_" oder "POS_602". Diese Namen sollen sie nun geordnet und mit ";" getrennt, eingeben. Wenn Port 1 bspw. "POS_602" und Port 2 "POS_603" heißen, müssten sie "POS_602;POS_603" eintragen. Beenden sie ihre Aufzählung nicht mit einem ";". Wenn sie Ports ohne Namen haben, tragen sie in der Aufzählung "X" ein. Dieses Zeichen wird erkannt und bei der Portinitialisierung automatisch übersprungen.

SEITE 4:

Geben sie das Vlan-Tag des Vlans ein, welchem sie Ports zuweisen möchten. Danach geben sie alle Portnummern an, die zu diesem Vlan gehören.

Beispiel:

Sie wollen dem Vlan 7 die Ports 8, 9 und 10 zuordnen. Geben sie in die obere Zeile die "7" ein. In die untere geben sie nun "8;9;10" ein.




Separieren sie die Portnummern mit einem ";".

SEITE 5:

Geben sie in dem oberen Textfeld die Portnummer des Trunkports ein.

Im unteren Feld geben sie nun alle Vlan-Tags der Vlans ein, die auf diesen Trunkport und seine Funktionen zugreifen können, ein.

<u>Separieren sie die Vlan-Tags</u> mit einem ";".



Falls sie mehr als einen Trunkport konfigurieren wollen, klicken sie auf "neuer Trunk". Ihre Eingaben werden dann gespeichert und diese Seite für sie erneut verwendbar gemacht. Damit ist es möglich beliebig viele Trunkports zu konfigurieren. Für den Fall, dass sie alle nötigen Trunkports konfiguriert haben, klicken sie auf "weiter".


SEITE 7:

Klicken sie auf das Dop-down-Menü und suchen sie die Personengrüppe zu der ihr zukünftiger User gehören soll. Geben sie danach Benutzernamen und Password ein. Falls sie mehr als einen Benutzer anlegen wollen, klicken Administrators

Administrators

Operators

sie auf User hinzufügen. Ihre Eingaben werden hinterlegt und die Seite wird erneuert, damit sie weitere User anlegen können.




SEITE 8:


Klicken sie auf "Befehle anzeigen".

Unter den Knöpfen "Befehle anzeigen" und "Copy to Clipboard"

sehen sie nun eine Textbox, in der, der von ihnen gewünschte, Inhalt steht. Um den gesammten Inhalt der Textbox zu exportieren klicken sie auf "Copy to Clipboard". Dies kopiert den Inhalt in ihre Zwoschenablage. Falls sie im Nachhinein Fehler entdecken, ist es möglich den Output innerhalb der Textbox zu bearbeiten. Falls sie das tun wird "Copy To CLipboard" nutzlos! Achten sie also darauf in diesem Falle den Inhalt der Textbox manuell zu makieren und zu

kopieren.





MITWIRKENDE:

Maximilian Bonk – unterstützender Entwickler, Tester